


Umstellung von HBCI Sicherheitsdatei auf eine HBCI Chipkarte

Vor dem Start der VR-Networld-Software den Kartenleser anschließen und die Chipkarte einstecken.

Der Chipkartenleser wird dadurch im Betriebssystem installiert. Eine gesonderte Treiberinstallation ist nicht notwendig.



1.



Kontenübersicht - VR-Networld - Software

Startseite | Transaktionen | Auswertungen | Stammdaten | Extras | Konten

Einstellungen | Chipkartenleser bearbeiten (BPD) | Parameter-Sonderfälle für HBCI | Alle Fenster Standard wieder schließen | Standard wiederherstellen | Statusleiste | Nachrichten | Programmaktualisierung VR-Networld Software | Online | Chipkarte entsperren Werkzeuge

Gruppieren nach	Konto	Kontoart	Datum	Saldo	Währung	Letzte Aktualisierung
Volksbank Eisenberg						
	302_HBCI_Dataei	Kontokorrent	10.07.2018	530,67	EUR	05.09.2018
	305_KK_HBCI_Dataei	Kontokorrent	28.08.2018	18,62	EUR	05.09.2018 (12 neu)
Summe der Salden in EUR:				549,29	EUR	
Gesamtsumme der Salden in EUR:				549,29	EUR	

Ansagemeldet: > Superuser < | UF: NUBM 11.14 | 18.05.2018

Kartenleser richtig Installiert?

So überprüfen Sie die korrekte Einrichtung des Kartenlesers in der VR-Networld-Software. Wählen Sie dazu unter „Extras“ den Unterpunkt „Chipkartenleser“.

2.

Die angezeigte Meldung einfach mit „OK“ bestätigen, da die genannten Schritte ja bereits durchgeführt wurden.


Chipkartenleser einrichten



Bitte stellen Sie sicher, dass der Kartenleser mit Ihrem System verbunden ist (z.B. mittels USB oder Bluetooth) und dass Ihre Karte in den Kartenleser eingelegt wurde.

OK

5.



Übersicht Bankverbindungen - VR-NetWorld Software

Bankverbindungen

Startseite Transaktionen Auswertungen Stammdaten Extras Hilfe Bankverbindungen

Umsatzkategorien Lastschriftmandate Eigene Auswahlregeln Regeln für autom. Kategorisierung Auftragsvorlagen Zahlungsempf./Zahler Gläubiger-Identifikation Benutzer Mandanten Konten Datenbestände

Aktueller Mandant Aktueller Datenbestand Alle Datenbestände

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut
EthikBank		83094494	

Neu
 Bankverbindung und Konto neu
 Bearbeiten
 Synchronisieren
 Neues Konto
 TAN Verfahren wechseln
 Sicherheitsprofil wechseln
Sicherheitsmedium wechseln
 Ini-Brief drucken
 Löschen
 Direkthilfe
 AppMenü >

Mit der rechten Maustaste auf die alte HBCI-Bankverbindung klicken und im erscheinenden Menü „Sicherheitsmedium wechseln“ auswählen.

Die Meldung bestätigen und mit der Umstellung fortfahren.

Sicherheitsmedium wirklich austauschen?

Beim Austausch des Sicherheitsmediums kann die Bankverbindung ungültig werden. Alle Änderungen an der aktuellen Bankverbindung werden verworfen und der Bankverbindung wird ein anderes Sicherheitsmedium zugewiesen.

Wollen Sie wirklich das Sicherheitsmedium austauschen?

Ja Nein

6.

Das entsprechende neue Sicherungsverfahren Chipkarte auswählen und mit Klick auf „Weiter“ bestätigen!

Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.

Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

PIN/TAN

Schlüsseldatei

Chipkarte

kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

7.

VR-NetWorld: Rückfrage: Transport-PIN ändern

Das Sicherheitsmedium konnte nicht gelesen werden!

Viele Chipkartentypen werden für den Versand zur Sicherheit mit einer sogenannten Transport-PIN versehen. Leider ist es technisch nicht bei allen Typen möglich, die Änderung dieser Transport-PIN automatisch durchzuführen. Um eine solche Chipkarte einrichten zu können, müssen Sie die Transport-PIN manuell ändern.

Ob dies auch bei Ihrer Karte nötig ist, entnehmen Sie bitte den Unterlagen, die Sie von der ausstellenden Bank erhalten haben.

Sollten Sie die Transport-PIN bereits geändert haben oder ist eine solche PIN für Ihre Karte nicht vergeben worden, so können Sie mit der Einrichtung einfach fortfahren.

Sollten Sie weitere Fragen haben, so konsultieren Sie bitte unbedingt die Hilfe der VR-NetWorld Software! Eine fehlerhafte Ersteinrichtung könnte ansonsten dazu führen, dass Ihre Karte unbrauchbar wird.

Meine Karte ist mit einer Transport-PIN versehen, die ich noch nicht geändert habe. Ich möchte die Transport-PIN ändern.

Ich habe die Transport-PIN bereits geändert oder ich bin mir sicher, dass meine Karte kein Transport-PIN besitzt. Ich möchte mit der Einrichtung der Bankverbindung fortfahren.

Ich bin mir nicht sicher, wie ich weiter vorgehen soll. Ich möchte die ausführliche Anleitung in der Hilfe der VR-NetWorld Software lesen.

Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll und werde zunächst weitere Informationen zu meiner Chipkarte einholen. Ich möchte den Vorgang abbrechen.

Bei erstmaliger Anlage verfügt Ihre neue HBCI Chipkarte bereits über eine Transport PIN. Entnehmen Sie diese dem Anschreiben der Zugangsdaten.

Folgen Sie dem Assistent und den Aufforderungen.

VR-NetWorld Software: Hinweis: Transport-PIN ändern


Es erfolgt nun die Änderung der Transport-PIN.
Bitte beachten Sie:
- die neue PIN, mit der Sie demnächst Ihre Transaktionen durchführen werden, kann 6 bis 8 Stellen haben.

Sie werden zunächst aufgefordert, die gültige Transport-PIN einzugeben. Danach müssen Sie zweimal die neue PIN eingeben, zunächst zur Änderung, dann zur Bestätigung und zum Schutz vor Tippfehlern.



Bitte überlegen Sie sich bereits jetzt eine neue PIN und halten Sie Ihre alte Transport-PIN bereit. Aus Sicherheitsgründen wird die PIN-Änderung nach 15 Sekunden abgebrochen, falls keine Eingabe erfolgt.

Weiter Abbrechen Hilfe

Achtung: eine dreimalige falsche PIN Eingabe macht die Chipkarte sofort unbrauchbar und kann nicht reaktiviert werden!!!



8.



9.

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Es wird nun ein neuer Eintrag für die Bankverbindung auf der Chipkarte erstellt.

Danach werden Ihre Schlüssel erzeugt und erstmalig zum Kreditinstitut übertragen. Im Gegenzug werden Ihnen die Bankschlüssel übermittelt.

Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse

HBCI/FinTS-Version
Version

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Keine Bearbeitung notwendig.

Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:
Bankverbindung >EthikBank< bei Volksbank Eisenberg (BLZ 83094494)
* Bankverbindung synchronisieren

Ja Nein Hilfe

VR-NetWorld Software: Hinweis: Sicherheitsmedium erforderlich

Bankverbindung >EthikBank< (Volksbank Eisenberg, 83094494)

Es wird die entsprechende Chipkarte benötigt.

Weiter Abbrechen

Jetzt geht das Programm online und baut die Datenverbindung zum Rechenzentrum auf. Beachten Sie hier, dass mehrmalig die PIN Eingabe auf dem Chipkartenleser erforderlich ist.

10.

HBCI Anfrage: Abgleich der Hashwerte

Bitte vergleichen Sie die untenstehenden Angaben zum Kreditinstitut mit denen auf dem "INI-Brief", den Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Indem Sie die Übereinstimmung der Hashwerte kontrollieren, stellen Sie die Identität des Kreditinstituts sicher.

Kreditinstitut:

Bankleitzahl:

Hashwert

44	3C	56	72	68	83	D9	35	5E	B4	A9	DB	64	DB	58	91
A7	28	87	17	6A	CD	42	1F	FA	3E	7B	9B	FC	33	84	AD

Schlüsselversion: Schlüsselnummer:

Art des Schlüssels:

Nach erfolgreichem Aufbau der Datenverbindung wird Ihnen einmalig eine technische Kontrolle in Form eines s.g. Hashwertes angezeigt. Dies kontrollieren Sie mit dem vorliegenden Datenblatt der Zugangsdaten und bestätigen die Werte.

Stimmen die Werte nicht überein, liegt meist ein Fehler bei Eingabe der Zugangsdaten vor. Eine Kontrolle und Berichtigung ist erforderlich.

Auftragsausführung

Aufträge Details

✓ Bankverbindung synchronisieren (EthikBank)

Verarbeitete Rückmeldungen...

Übertragene Daten werden eingearbeitet
Der Vorgang wurde abgeschlossen.
Alles verlief erfolgreich!
Sie können jetzt das Sicherheitsmedium entfernen.

11.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Das Einrichten der Bankverbindung ist abgeschlossen.
Die Schlüssel wurden an das Kreditinstitut geschickt.

Sicherheitsmediumdaten

Bezeichnung:

Beschreibung:

Sicherheitsmedium:

Bank:

Volksbank Eisenberg


Benutzerkennung:

Kunden-ID:

URL/IP-Adresse:

Abschließend wird die angelegte technische Verbindung angezeigt.

12.



Zur technischen Freigabe wird der automatisch angelegte „INI Brief“ zum Ausdruck angeboten. Dieser wird zwingend von der Bank benötigt, um den Online Zugang zu aktivieren.

13.



Drucken Sie diesen aus und übermitteln ihn unter Angabe der Bank- und Kundendaten mit Ihrer Unterschrift im Original an unser Kreditinstitut.

Nach abschließenden Freigaben durch das Kreditinstitut ist der Online Zugang aktiv. Darüber werden Sie per e-Mail informiert.